

## TR0002

Správa o výsledku kontroly (IE17/IE18/IE44/IE51) prenáša späť údaje na úrovni skupiny údajov "TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header) iba ak sú obsiahnuté v príslušnej deklaračnej správe (IE15/IE01/IE43/IE50):

- "Evidenčné číslo pri odchode" (Header.Identity of means of transport at departure exp/trans)
- "Štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode" (Header.Nationality of means of transport at departure)
- "Nákladové kusy celkom" (Header.Total number of packages)
- "Celková hrubá hmotnosť" (Header.Total gross mass)

Tieto atribúty sú vratené preinformáciu colných úradníkov na CÚ odoslania/vývozu a pri prijatí správy nie sú overené voči svojím pôvodným, resp. originálnym hodnotám.

## TR0003

Ak sa vyskytli chyby na úrovni skupiny údajov "TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header), potom číselník pre údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Results of control.Control indicator) je nastavený na:

"DI" - nájdené rozdielne hodnoty

"OT" - iné nezrovnalosti

Ak sa vyskytli chyby na úrovni skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item), potom číselník pre údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Item results of control.Control indicator) môže byť nastavený na:

"OR" - pôvodné hodnoty na úrovni skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Results of control.Control indicator),

"DI" - rozdiely v hodnotách na úrovni skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY",

"NE" - nová tovarová položka,

"NP" - neboli predložené príslušné doklady

"OT" - iné nezrovnalosti

## TR0004

Skupina "VÝSLEDKY KONTROLY" (Results of control) na úrovni "TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header) je opakovaná (uvádzaná) pre každú nezrovnalosť nachádzajúcu sa v nasledujúcich 5 údajoch na úrovni "TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header):

- "Evidenčné číslo pri odchode" (Header.Identity of means of transport at departure exp/trans),
- "Štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode" (Header.Nationality of means of transport at departure),
- "Celkový počet položiek" (Header.Total number of items)
- "Celkový počet nákladových kusov" (Header.Total number of packages)

- "Hrubá hmotnosť celkom" (Header.Total gross mass)

## **TR0005**

Ak údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Result of control.Control indicator) obsahuje kód "DI", potom uvedenie tohto údaju je požadované.

Ak údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Result of control.Control indicator) obsahuje kód "OT", potom tento údaj nemôže byť použitý.

## **TR0006**

Ak údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Result of control result.Control indicator) obsahuje kód "OT", potom uvedenie tohto údaju je požadované.

Ak údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Result of control.Control indicator) obsahuje kód "DI", potom je tento údaj nepovinný.

## **TR0007**

Uvedenie skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Goods Item) je požadované len v prípade výskytu nezrovnalostí v jednej alebo viacerých skupinách údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Goods Item) alebo keď sa počas vykonávania kontroly našla nová tovarová položka.

## **TR0008**

Táto skupina údajov bude použitá v nasledujúcich prípadoch:

- keď údaj " VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control result.Control indicator) v príslušnej skupine údajov "VÝSLEDKY KONTROLY" (Control result) obsahuje kód "DI" alebo "NE", skupina bude výpisom dostupných zistených informácií. V prípade že tovarová položka chýba, vyplnia sa údaje podľa TR0011

- keď údaj " VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control result.Control indicator) v príslušnej skupine údajov "VÝSLEDKY KONTROLY" (Control result) obsahuje kód "OR", skupina bude výpisom pôvodných údajov colného vyhlásenia.

## **TR0009**

Tento údaj je požadovaný iba ak príslušný údaj " VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control result.Control indicator) obsahuje kód "OT". V ostatných prípadoch je nepovinný.

## TR0010

Tento údaj je požadovaný iba, ak príslušný údaj " VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control result.Control indicator) obsahuje kód "NP". V ostatných prípadoch nemôže byť uvedený.

## TR0011

(Nevyhovujúce výsledky kontroly - Nezrovnalosti na úrovni skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Item.Results of control.Control indicator) sa rovnajú hodnote "DI"). Sú špecifikované jedna alebo dve skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item). Jedna skupina údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item) ("GI-OR") obsahuje pôvodné deklarované údaje a eventuálne druhá skupina údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item) (GI-DI) obsahuje údaje zistené pri kontrole tovaru a dokumentov.

- "GI-OR" obsahuje všetky podskupiny údajov a údaje uvedené v skupine údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item) pôvodnej IE01 a tiež zahŕňa aj skupinu údajov "VÝSLEDKY KONTROLY" (Results of control) s údajom "Ukazovateľ výsledkov kontroly", ktorý obsahuje kód "OR".

- "GI-DI" obsahuje údaje pre skupinu údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item), ktoré boli zistené kontrolou tovaru a dokumentov. Obsahuje prinajmenšom skupinu údajov "VÝSLEDKY KONTROLY" (Results of control) s údajom "Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control indicator), ktorý obsahuje kód "DI". Prípadne, môžu byť pridané ďalšie skupiny údajov "VÝSLEDKY KONTROLY" (Results of control) s údajom "Ukazovateľ výsledkov kontroly", ktorý obsahuje kód "NP", ktoré špecifikujú nepredložené dokumenty.

Skupina výsledky kontroly s kódom "OT" môžu byť pridané k "DI" a/alebo "OT" položkám ktoré špecifikujú iné nezrovnalosti na tovarových položkách.

Chýbajúce tovarové položky môžu byť riešené ako rozdiely v hodnotách ("DI").  
Nájdene nové tovarové položky

môžu byť prázdne okrem údajov " TOVAROVÉ POLOŽKY / Číslo položky" (Item.Item number) a skupín údajov "VÝSLEDKY KONTROLY" (Results of control).

## TR0012

(Nevyhovujúce výsledky kontroly - Chýbajúci dokument - Ukazovateľ výsledkov kontroly sa rovná "NP")

Pre každý chýbajúci dokument bude skupina údajov "VÝSLEDKY KONTROLY" (Results of control) s údajom "Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Results of control.Control indicator) obsahujúcim kód "NP".

## TR0013

(Nevyhovujúce výsledky kontroly - Nové tovarové položky objavené počas kontroly - Ukazovateľ výsledkov kontroly sa rovná "NE")

Pre každú novú tovarovú položku nájdenú počas kontroly je vytvorená osobitná skupina údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item), obsahujúca všetky zistené údaje o novej tovarovej položke a iba jednu skupinu údajov "VÝSLEDKY KONTROLY" (Results of control) s údajom "Ukazovateľ výsledkov kontroly" obsahujúcim kód "NE".

## TR0014

(Nevyhovujúce výsledky kontroly - Doklad nie je predložený - Ukazovateľ výsledkov kontroly sa rovná "NP")

"TOVAROVÉ POLOŽKY / VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledku kontroly" (Item.Results of control.Control indicator) obsahuje kód NP.

Údaj "Ukazovateľ na údaj" obsahuje odkaz na chýbajúci doklad vo formáte 44#xx (kde xx odkazuje na číslo dokladu (vo formáte an1\_20)).

## TR0015

Ak je tento údaj použitý potom "PREDLOŽENÉ DOKLADY / OSVEDČENIA.Druh dokladu" (Documents / certificates.Document type) je povinný

## TR0016

AK hodnota elementu "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Druh dokladu" (Produced documents/certificates.Document type) = "952

POTOM

PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Značka dokladu" (Produced documents/certificates.Document reference) musí mať formát "an10" alebo „an11“ a musí byť vytvorená podľa algoritmu IRU.

## TR0018

Symbol mriežka ('#') je použitý k počítaniu delenia sa alebo možností opakovania sa (napr.: číslo odseku # delenie sa /možnosť opakovania ').

## TR0019

Číslovanie položiek:

- v prípade akýchkoľvek rozdielov nájdených v skupine údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item), číslovanie položiek ostáva také isté, aké je v pôvodnom colnom vyhlásení.

- v prípade výskytu novej tovarovej položky, číslo položky je rovné číslu poslednej tovarovej položky z pôvodného colného vyhlásenia + 1.

## **TR0020**

Hodnota nula ("0") je považovaná ako platné číslo (hodnota) pre tento údaj.

## **TR0021**

Hodnota tohoto údajja musí byť väčšia ako "0"

## **TR0022**

V prípade, že údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY/NÁKLADOVÉ KUSY/Počet nákladových kusov" (Item.Packages.Number of packages)= '0' potom musí existovať najmenej jedna sekcia GOODS Item s rovnakou hodnotou údaju "TOVAROVÉ POLOŽKY/NÁKLADOVÉ KUSY/Značky a čísla nákladových kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) a atribútom "TOVAROVÉ POLOŽKY/NÁKLADOVÉ KUSY/Počet nákladových kusov" (Item.Packages.Number of packages) s hodnotu väčšou ako '0'.

In case the value of a MESSAGE.GOODS ITEM.PACKAGES.Number of Packages is '0' then there should

exist at least one GOODS ITEM with the same 'Marks and Numbers of Packages', and 'Number of Packages'

with value greater than '0'

## **TR0035**

Pravidlá TR9090 a TR9095 nemôžu byť kontrolované v prípade, ak údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh dopravy vo vnútrozemí" (Header.Inland transport mode) nie je uvedený.

## **TR0051**

V prípade nevyhovujúcich výsledkov kontroly (element "VÝSLEDKY KONTROLY / Kód výsledku kontroly" (Control result.Control result code) = "B1" alebo "A5") musí byť uvedená aspoň jedna nezrovnalosť, či už na úrovni TRANZITNEJ OPERÁCIE (Header) alebo TOVAROVEJ POLOŽKY (Goods item).

To znamená že skupina VÝSLEDKY KONTROLY (Results of Control) s údajom "Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control indicator), ktorý obsahuje kód "DI" bude uvedená na úrovni TRANZITNEJ OPERÁCIE (Header) alebo TOVAROVEJ POLOŽKY (Goods item), alebo na oboch. Inak skupina VÝSLEDKY KONTROLY (Results of Control) s údajom "Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control indicator), ktorý obsahuje kód "DI" nebude použitá.

## **TR0096**

Pokiaľ je element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dátum prijatia" (Header.Acceptance date) rovnaký alebo väčší ako "01012005", element nesmie byť použitý alebo jeho hodnota bude "0".

## **TR0099**

This data item must be entered if the message is encoded in EDIFACT and the corresponding free text field

is not in the UNOC character set. It is otherwise optional.

If the data item is filled in, it must contain the language code of the language used in the corresponding free

text field.

PRAVIDLO SA NEVYHODNOCUJE

## **TR0100**

Tento údaj je platný voči číselníku Predchádzajúci typ dokumentu, ak je použitý v správe , ktorá sa používa v rámci spoločnej domény..

Tento údaj je platný voči Predchádzajúcemu typu dokumentu schváleného národnou colnou správou, ak je použitý v správe, ktorá sa používa v rámci externej domény.

## **TR0101**

Tento údaj je platný voči číselníku Dopĺňujúca informácia kódovaných kódov, ak je použitý v správe, ktorá sa používa v rámci spoločnej domény.

Tento údaj je platný voči Dopĺňujúcej informácií kódovania schválenou národnou colnou správou , ak je použitý v správe, ktorá sa používa v rámci externej domény v Externej doméne.

## **TR0102**

Hoci formát údajja "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód tovaru" (Item.Commodity code) je an..10 z technických príčin len 6 miestne číslo môže byť použité.

## **TR0103**

Pri vyplňaní tohoto údajja sa používajú kódy z číselníka Zoznam kódov dokladov/osvedčení, keď sa vyskytuje v správach používaných pri komunikácií so spoločnou doménou.

Pokiaľ sa vyskytuje v správach používaných pri komunikácií s externou doménou, používajú sa kódy zo zoznamu národných kódov dokladov/osvedčení.

## **TR0104**

Údaj "ÚDAJE O ZÁRUKÉ / Číslo potvrdenia o záruke" (Guarantee.GRN) nie je vyžadovaný pre IE906, ktorá je odpoveďou na správu IE34.

## **TR0200**

Táto skupina alebo atribút je povinný ak NTA pošle AAR/ATR ako odpoveď na požiadavku (IE002/IE114), inak sa nepoužíva.

## **TR0201**

Skupina alebo atribút je nepovinný/podmienený ak NTA posielala AAR/ATR ako odpoveď na požiadavku (IE002), inak nie je použitý.

## **TR0202**

Skupina alebo atribút je povinný ak NTA/NECA/NICA posielala AAR/AER/ATR/EXS/ENS ako odpoveď na požiadavku, inak nie je použitý.

## **TR0203**

Táto skupina je Nepovinná / Podmienená ak NTA / NECA / NICA (národné aplikácie pre tranzit / export / import) neposielajú AAR / AER / ATR / EXS / ENS (predbežné vyhlásenia pre tranzit / export / import) ako odpoveď na požiadavku, inak sa skupina nepoužíva.

## **TR0215**

Ak colný úrad odoslania súhlasí s požiadavkou na AAR (správa IE002), kompletná správa IE003 je poslaná na aktuálny colný úrad určenia.

Ak nesúhlasí, iba

"TRANZITNÁ OPERÁCIA / MRN" (Header.Document/reference number),

"TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dôvodu zamietnutia AAR" (Header.AAR rejection reason code),

"TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dôvod zamietnutia AAR" (Header.AAR rejection reason) (ak je kód dôvodu zamietnutia "4")

skupina "COLNÝ ÚRAD PREDLOŽENIA TOVARU" (CUSTOMS OFFICE of Presentation)

a skupina "COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA" (CUSTOMS OFFICE of Departure) (ak je "Kód dôvodu zamietnutia AAR" (Header.AAR rejection reason code) iný ako "3")

sú posielané na aktuálny colný úrad určenia.

## TR0216

Ak colný úrad súhlasí s požiadavkou na ATR (správa CD114A), kompletná správa CD115B je poslaná na colný úrad tranzitu.

Ak nesúhlasí, iba elementy:

"TRANZITNÁ OPERÁCIA / MRN" (HEADER.Document/reference number) a

"TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dôvodu odmietnutia ATR" (HEADER.ATR rejection reason code),

"TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dôvod odmietnutia ATR" (HEADER.ATR rejection reason) (Ak bol kód dôvodu odmietnutia (ATR rejection reason code) "4")

a ak je to potrebné, tak aj skupina „Colný úrad odoslania“ (Customs office of departure) (Ak bol kód dôvodu odmietnutia (ATR rejection reason code) iný ako "5") a

sú posielané na aktuálny colný úrad určenia/výstupu.

## TR0280

Ak údaj "DOTAZ NA ZÁRUKU / Identifikátor dotazu" (Guarantee query.Query identifier) je "2" alebo "4"

potom skupina údajov "POUŽITIE" (Usage) nemôže byť použitá

inak skupina údajov "POUŽITIE" (Usage) je nepovinná.

## TR0301

Keď je použitý údaj "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)" (Guarantee reference.Guarantee reference number) a údaj 'ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia' (Guarantee.Guarantee type) je "4",

potom formát údajov "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)" (Guarantee reference.Guarantee reference number) je an24

ináč formát údajov "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)" (Guarantee reference.Guarantee reference number) je an17

## TR0403

Maximálna dĺžka období (sezón) je jeden rok, žiadna sezóna nesmie presahovať do druhej. (tzn. prvý deň sezóny nesmie byť skôr ako posledný deň minulej sezóny).

## TR0527

This data group is mandatory when the declaration contains commodity codes and when the guarantee type

is '2' (Individual guarantee by guarantor) or '9'

(Individual guarantee with multiple usage). In any other case, the data group cannot be used for the



messages IE200/IE203.

## **TR0635**

Krajiny tranzitu mimo EU sú uvedené v číselníku Krajín tranzitu mimo EU (NTACISCountryNonEUCommonTransit)

## **TR0640**

Ak je atribút "Kód krajiny určenia" uvedený, musí obsahovať kód krajiny z číselníka "Partnerské krajiny NCTS TIR DATA"

If present according to other rules and conditions, the 'Country of Destination code' must be equal to the country code of one of the NCTS TIR DATA Partner Countries that should receive the IES01 based on this message, either at HEADER level, or for at least one of the multiple GOODS ITEMS.

## **TR0702**

Note that the IE71 is a replica of the IE70 and so the same conditions and rules can be applied. In case of

unscheduled unavailability the 'down time to' of the IE70 is optional.

For the purpose of consolidation, IE70 with Type 'U' or 'N' that have no value for 'downtime to' are considered

as being ongoing. This means that when a IE70 is received by the system with an empty 'down time to'-field,

the timer will keep on running until a new IE70 is received containing a filled in 'down time to'-field.

## **TR0703**

V rámci jednej skupiny "NEDOSTUPNOSŤ" (SYSTEM UNAVAILABILITY) má byť dátum "Dátum od" (Downtime from) pred dátumom "Dátum do" (Downtime to) (tzn. "Dátum od" musí byť skorší dátum)

## **TR0704**

Spojenie nasledujúcich údajov jednoznačne identifikuje nedostupnosť systému:

"KRAJINA / Kód krajiny" (COUNTRY.Country code)

"NEDOSTUPNOSŤ / Funkcionalita" (SYSTEM UNAVAILABILITY.Business functionality)

"NEDOSTUPNOSŤ / Nedostupné od" (SYSTEM UNAVAILABILITY.Downtime from)

"NEDOSTUPNOSŤ / Druh" (SYSTEM UNAVAILABILITY.Type)

## **TR0705**

V jednej skupine "DOTAZ NA ZÁRUKU" (Guarantee query) dátum "DOTAZ NA ZÁRUKU / Dátum od" (Guarantee query.Period from date) musí byť skorší alebo rovný ako "DOTAZ NA ZÁRUKU / Dátum do" (Guarantee query.Period to date).

## **TR0901**

Iba skupina "CHYBA" (Error) na úrovni na ktorej bola chyba nájdená, bude použitá.

## **TR0902**

Skupiny na úrovniach pod tou ktorá označuje chybu nebudú v správe uvedené.

## **TR0903**

Ak sa chyba nenachádza na úrovni (Intercharge) alebo (Message), potom elementy (Intercharge errors.Interchange service segment) a (Message errors.Message service segment) nesmú byť použité.

## **TR0904**

Zahrnuté sú iba tie Colné úrady Tranzitu a/alebo Určenia, ktoré v NTA generujú potvrdenie

## **TR0911**

Údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ na údaj" (Control result.Pointer to the attribute) odkazuje na číslo príslušného odseku Sprievodného tranzitného dokladu a teda na príslušný údaj. Ak sa jedná o odsek rozdelený na viac pododsekov uvádza sa nasledovne:

XX#YY

kde: XX - číslo odseku JCD

YY - číslo pododseku

Príklad:

Nezrovnalosti v celkovom počte položiek - uvádza sa "5" (číslo odseku "Počet položiek" je "5")

Nezrovnalosť v evidenčnom čísle dopravného prostriedku - uvádza sa "18#1"

Nezrovnalosť v štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode - uvádza sa "18#2"

## **TR1002**

Táto skupina je uplatniteľná iba v NTSC fáze 4.

### **TR1003**

Táto skupina je uplatniteľná iba v ECS fáze 2.

### **TR1006**

Tento element je uplatniteľný iba pre ICS.

### **TR1009**

Táto skupina je povinná, ak je krajina kam sa správa posiela výhradne v ECS fáze 2.  
Inak sa nepoužíva.

### **TR1010**

Táto skupina je nepovinná, ak je krajina kam sa správa posiela výhradne v NCTS fáze 4.  
Inak sa nepoužíva.

### **TR1011**

Táto skupina je povinná, ak je krajina kam sa správa posiela výhradne v NCTS fáze 4.  
Inak sa nepoužíva.

### **TR1012**

Táto skupina je uplatniteľná iba v NTSC fáze 4 a ECS fáze 2.

### **TR1013**

Táto skupina je uplatniteľná IBA pre ECS fázu 2 a ICS.

### **TR1015**

Táto skupina je uplatniteľná IBA pre ECS fázu 2, NCTS fázu 4 a ICS.

### **TR1100**

Ak je deklarovany počet uzáver iný ako "0" skupina je povinná.

Ak je deklarovany počet uzáver "0" potom skupina nemôže byť použitá.

## **TR9001**

Obsah a formát atribútu „AKCIA / Identifikátor akcie“ (Action.Action identification) je na tom kto generuje správu. Obsah musí byť jedinečný v kontexte príslušnej identifikácie originálnej správy.

## **TR9020**

Hodnoty času a dátumu musia byť špecifikované národnou aplikáciou s odkazom na GMT (napr. slovensko - GMT+1 (v lete GMT+2)).

## **TR9030**

Údaj "UDALOSŤ / Udalosť" (Incident.Incident flag) je povinný vtedy ak údaj "UDALOSŤ / Informácie" (Incident.Incident information) o udalosti nie je uvedený. Znamená to, že udalosť je uvedená, ale nie sú žiadne ďalšie informácie. V inom prípade je údaj "UDALOSŤ / Udalosť" (Incident.Incident flag) nepovinný. Prípustná hodnota je len "1".

## **TR9050**

Údaje označené týmto technickým pravidlom sú požadované len v prípade, ak sú dostupné.

## **TR9055**

Ak údaj "DOTAZ NA ZÁRUKU / Identifikátor dotazu" (Guarantee query.Query identifier) je "4" len jedna zo skupín označených týmto technickým pravidlom musí byť použitá, inak žiadna zo skupín nesmie byť použitá.

## **TR9060**

Ak údaj "ÚDAJE O ZÁRUKU / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type) je "0" alebo "1" a správa je "národná",

potom údaj je požadovaný

inak

Ak údaj "ÚDAJE O ZÁRUKU / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type) je "0" alebo "1" a správa je "medzinárodná",

potom je nepovinný.

inak nemôže byť použitý.

## **TR9065**

Hodnota tohto údajja môže byť

"0" - neschválený,

"1" - schválený,

"2" - nie je možné overiť údaje - TIN schváleného príjemcu nebol uvedený

"3" - obchodník neexistuje

## **TR9070**

Táto skupina je nepovinná, ak element „DÔVOD ODMIETNUTIA ZABEZPEČENIA / Kód dôvodu odmietnutia zabezpečenia“ (Invalid guarantee reason.Invalid guarantee reason code) má hodnotu "G01". Inak je povinný.

## **TR9085**

V normálnej prevádzke je hodnota elementu "0".

## **TR9090**

Ak prvá číslica údajá "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh dopravy vo vnútrozemí" (Header.Inland transport mode) je "5" alebo "7"

potom údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Evidenčné číslo pri prestupe hranice" (Header.Identity of means of transport crossing border) nemôže byť použitý.

inak

AK údaj "KONTAJNERY / Číslo kontajnera" (Item.Containers.Container number) je uvedený

potom údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Evidenčné číslo pri odchode" (Header.Identity of means of transport at departure exp/trans) je nepovinný,

inak je povinný.

## **TR9095**

Ak prvá číslica údajá "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh dopravy vo vnútrozemí" (Header.Inland transport mode) je "2", "5" alebo "7"

potom údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode" (Header.Nationality of means of transport at departure) nemôže byť použitý.

inak

Ak údaj "KONTAJNERY / Číslo kontajnera" (Item.Containers.Container number) je uvedený

potom údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode" (Header.Nationality of means of transport at departure) je nepovinný,

inak je povinný.

## **TR9120**

Ak je tento údaj použitý, mal by byť vyplnený na úrovni "TOVAROVÁ POLOŽKA" len v prípade, ak pre colné vyhlásenie existuje viacero hodnôt, ak je len jedna, môže byť použitý len na úrovni "TRANZITNÁ OPERÁCIA".

If used, this data item has to be filled in at GOODS ITEM level only if there is more than one value. If there is one value, it has to be filled in at HEADER level.

## **TR9130**

Ak je element "POŽIADAVKA NA INFORMÁCIU O PÁTRANÍ / Kód vyžiadanej informácie" (Request for enquiry information.Requested information code) "5" alebo "6", potom je element "POŽIADAVKA NA INFORMÁCIU O PÁTRANÍ / Vyžiadaná informácie" (Request for enquiry information.Requested information) povinný, inak nesmie byť uvedený.

## **TR9150**

Časový úsek definovaný atribútmi "CHARAKTER ŠTATISTIKY / Prvý deň sledovaného obdobia" (Statistical characteristics.First day of requested period from) a "CHARAKTER ŠTATISTIKY / Posledný deň sledovaného obdobia" (Statistical characteristics.Last day of requested period to) musí pokrývať celý kalendárny mesiac kedykoľvek v minulosti.

## **TR9160**

Element „INFORMÁCIE O COLNOM ÚRADE / Referenčné číslo CÚ pátrania“ (Customs Office Information.Reference number Competent Authority of Enquiry) uvádza ktorý CÚ je pre daný CÚ úradom pátrania. Ak pre daný CÚ existuje CÚ pátrania, element sa stáva povinným.

## **TR9170**

Element „INFORMÁCIE O COLNOM ÚRADE / Referenčné číslo CÚ vymáhania“ (Customs Office Information.Reference number Competent Authority of Recovery) uvádza ktorý CÚ je pre daný CÚ úradom vymáhania. Ak pre daný CÚ existuje CÚ vymáhania, element sa stáva povinným.

## **TR9175**

Posledná číslica, používaná na identifikáciu druhu rizika by mala byť overovaná voči číselníku Kódy výsledku analýzy rizík.

## **TR9180**

Element je povinný iba v NCTS fáza 4

## **TR9190**

Tento element obsahuje číselné hodnoty:

1 pre NCTS (Tranzit)

2 pre ECS

3 pre ICS

## **TR9201**

AK element „AKCIA / Operácia“ (Customs office information.Action.Operation) má hodnotu "U" a element „AKCIA / Druh modifikácie“ (Customs office information.Action.Modification subtype) má hodnotu "0", potom je element „INFORMÁCIE O COLNOM ÚRADE / Referenčné číslo CÚ prevzatia“ (Customs Office Information.Reference number take-over) povinný, inak je nepovinný.