

Štruktúry evidenčných čísiel používaných v Edovoze

V tomto dokumente uvádzame podrobnosti o štruktúrach jednotlivých evidenčných čísiel používaných v Edovoze

Odporúčaná štruktúra č.1 LRN (*Lokálne evidenčné číslo*)

Používa sa pri podávaní colného vyhlásenia elektronickou formou. LRN prideluje software deklaranta. Slúži na identifikáciu colného vyhlásenia pri výmene elektronických správ medzi colným úradom a deklarantom.

Uvedená štruktúra je len odporúčaná, číslo LRN nebude validované voči štruktúre. Odporúča sa však vyvarovať rôznym interpunkčným znamienkam a kódom.

Pole	Obsah	Typ pole	Príklady
1	Posledné dve číslice roku, v ktorom bolo colné vyhlásenie podané (RR)	Numerické 2	16
2	Jedinečný identifikátor povolenia príslušného úradu na podávanie colných vyhlásení v elektronickej forme	Alfanumerické 10	15TAD00001
4	Jedinečný identifikátor počítačového pracoviska	Numerické 3	001
5	Poradové číslo colného vyhlásenia v danom roku	Numerické 7	0001017

Pole 1 sa vyplňa tak, ako je popísané vyššie.

Pole 2 musí byť vyplnené jedinečným identifikátorom pre povolenie príslušného úradu (FR SR) na podávanie colných vyhlásení v elektronickej forme pre režim tranzitu.

V poli 4 slúži deklarantovi na rozlíšenie jednotlivých pracovných staníc (počítačových pracovísk) v rámci svojej pôsobnosti a jedného povolenia. Ak sa jedná o sieťové pracovisko môže byť „000“.

Štruktúra č.2. Evidenčné číslo colného úradu

Odsek	Obsah	Typ odseku	Príklad
1	Kód krajiny, v ktorej sa nachádza colný úrad (pozri KRAJINA)	Alfabetický 2	SK
2	Národné číslo colného úradu	Alfanumerický 6	556200

Odsek 1, ako je vysvetlené vpredu.

V odseku 2 sa uvádza šesťmiestny alfanumerický kód. Týmto šiestimi znakmi môžu národné správy, v prípade potreby, určiť hierarchiu colných úradov.

Štruktúra č.3.MRN – Evidenčné číslo dovoznej operácie

MRN je pridelované colným úradom odoslania pri prijatí colného vyhlásenia.

15SK607601000899R9

Pole	Obsah	Typ pole	Príklady
1	Posledné dve číslice roku, v ktorom bola záruka prijatá (RR)	Numerické 2	15
2	Identifikátor krajiny, v ktorej je sa nachádza úrad odoslania (kód krajiny ISO Alpha 2)	Alfabetické 2	SK
3	Unikátny identifikátor pre dovoznú operáciu za rok a krajinu	alfanumerický 12	607601000899
4	Identifikátor režimu Pre dovozné colné vyhlásenie = R	Alfabetické 1	R
5	Kontrolná číslica	alfanumerický 1	9

Pole 1 – posledné dvojčíslicie roka napr. 02

Pole 2 - kód krajiny colného úradu odoslania napr. SK

Pole 3 - uvádza sa identifikátor pre tranzitnú operáciu. Každá tranzitná operácia v rámci danej krajiny v priebehu jedného roka musí mať jedinečné číslo. MRN obsahuje aj číslo colného úradu dovozu

Pole 4 – obsahuje identifikátor

*

Pole 5 - uvádza sa hodnota slúžiaca ako kontrolná číslica pre celé MRN. Toto pole umožní zistiť chybu pri zápise MRN. Kontrolná číslica, ktorá je počítaná z hodnoty kontrolného súčtu polí 1-5. Táto číslica slúži na kontrolu čísla MRN. Algoritmus výpočtu kontrolnej číslice je uvedený v [Algoritmus MRN GRN.doc](#).

4. Štruktúra č.4. Evidenčné číslo colného vyhlásenia (SADCodeShort)

607610500899

Pole	Obsah	Typ pole	Príklady
1	Kód pobočky CÚ dovozu	Numerické 4	6067
2	Séria ev.čísła 0 - vývozné CV 1- dovozné CV 2- neobchodný tovar v dovoze 3- výmer iným spôsobom	AlfaNumerické 1	1
3	Podséria ev.čísła 0-9 Využíva sa v prípade vyčerpania poradového čísla v danom roku v rámci CÚ dovozu	Numerický 1	0
4	Koncová číslica roka	Numerický 1	5
5	Poradové číslo v danom roku	Numerický 5	00899

Je vytvorené systémom pri registrácii CV nasledovne

- 1.-4. znak - kód pobočky,
- 5. znak - séria ev.čísła
- 6. znak - podséria ev.čísła ,
- 7. znak - posledná číslica z roku registrácie,
- 8.-12. znak - poradové číslo CV.